


Q: WIN7 系统的 PC 怎么配置 NTP 服务器?

A:

1. 修改注册表项: run-regedit 进入注册表编辑器


1)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type

将 Type 设定为 NTP




2)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer

将 Enabled 设定为 1 (默认 0)




3)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\

将 AnnounceFlags 设定为 5（默认 10）




2.启动 windows time 服务

计算机管理-服务-windows time-自动延迟启动



3.启动对时服务

Cmd（管理员身份运行）-> net start w32time



4.防火墙设置：允许 NTP 入站和出站